INC-FTO-10 La reconnaissance

Nombre d'équipiers

Binôme Chef d'agrès

Matériel

		Matériel												
Personnel		ARI	Lampe	Radio	Lance	Tuyaux diamètre	Outil de forcement	Commande	Caméra thermique	Échelle à coulisse	Ligne guide	Liaison personnel	Détecteur de CO	Détecteur multi-gaz
Chef d'agrès				1										
BAT	Chef	1	1	1										
	Équipier	1	1											
BAL	Chef	1	1	1										
	Équipier	1	1											

Objectif

La reconnaissance sur feux consiste à :

- Réaliser immédiatement les sauvetages, les mises en sécurité, l'évacuation ou le confinement.
- S'approcher le plus près possible du foyer principal pour juger de son emplacement, de son étendue, de sa nature et surtout des risques d'extension dans les plans verticaux et horizontaux.
- Déterminer le mode d'extinction approprié, les points d'attaque et les cheminements à suivre pour y parvenir.
- Apprécier la configuration du bâtiment, des communications intérieures, des murs, des toits, et des dispositifs de sécurité (tirer lâcher, commande de désenfumage, barrage des fluides, etc., ..)

La reconnaissance reste une priorité chez les pompiers et applicable au niveau des 1er COS, CDA, chefs d'équipe…Cette dernière reste primordiale pour le bon déroulement d'une opération.

<u>On peut dire que :</u>

C'est l'évaluation de la situation :

- A quoi sommes-nous confrontés ?
- Quels sont les risques imminents ?
- Victimes ?
- Etc.

Cette évaluation de la situation doit être :

• Précoce, instantanée.
  - Afin de procéder aux réactions immédiates.
  - Définir les objectifs, et idées de manœuvre.

• Permanente, afin d'analyser l'évolution de la situation dans le temps :
  - Risques présents dans la zone d'intervention.
  - Efficacité des actions entreprises.
  - Evolution du sinistre.

• Signaler les locaux visites en inscrivant à la craie ou par tout autre moyens les mentions :
  - Vu par
  - Engin d'appartenance

• Aucune inscription ne doit être apposée si la reconnaissance est impossible ou incomplète.
• Rendre compte de l'état des reconnaissances.
• Maintenir fermes les portes et les fenêtres des locaux hormis ceux devant être ventiles ou sur décisions du COS.
• Réalisation d'un schéma des lieux.

Technique opérationnelle

Techniques de reconnaissance :

• Les reconnaissances pour les équipiers sont toujours réalisées avec l'ARI.
• 2 façons de porter l'ARI.
  - Binôme sous ARI masque coiffé
  - Binôme porteur de l'ARI ne coiffe pas le masque

Les reconnaissances sous ARI doivent toujours s'effectuer dans le sens du tirage hormis dans le cas express d'un sauvetage.

Celles-ci se feront toujours en binôme

• Milieu non enfumé avec visibilité (reconnaissance à vue), lorsqu'un binôme, porteur de l'ARI, remplit une mission de reconnaissance dans un périmètre éloigné du sinistre afin de concourir au tour du feu effectué par le COS, dans des conditions d'engagement n'entamant pas ses capacités de résistance et d'endurance physique il s'agit d'une « reconnaissance a vue ».



• Milieu non enfumé avec peu ou pas de visibilité (dans le noir), utilisation de la ligne guide et des liaisons personnelles. (Cf : Mise en place de la ligne guide).

- Répertorier les dangers possibles et les neutraliser si nécessaire.
- Contrôle croise, enclenchement détecteur d'immobilité.
- Utilisation camera permet de trouver les points chauds, le foyer et les potentielles victimes.
- Poste radio sur mode DIR.
- Moyen d'éclairage.
- Amarrer la ligne guide à un point fixe situé à proximité du point d'accès ; si ligne guide trop courte, amarrer a un point fixe et rejoindre le point d'accès pour procède à son prolongement.
- Tenir à jour un tableau d'engagement.
- Contrôle permanent de la pression.



• Milieu enfumé avec ou sans visibilité (utilisation de moyens hydrauliques.

- Etablissement d'une lance en eau avec 3 tuyaux, le bon déroulé du cheminement sera assuré par l'équipier.
- Etablir un moyen hydraulique délivrant 500 l/min au point d'accès.
- Répertorier les dangers possibles et les neutraliser si nécessaire.
- Contrôle croise, enclenchement détecteur d'immobilité.
- Utilisation camera permet de trouver les points chauds, le foyer et les potentielles victimes.
- Poste radio sur mode DIR
- Moyen d'éclairage



Etablissement d'une lance « à sec », pour cet établissement, le personnel devra rester joignable par radio. Dès que le chef Bat a besoin d'eau à la lance, il ordonnera l'ouverture.

- Répertorier les dangers possibles et les neutraliser si nécessaire
- Contrôle croise, enclenchement détecteur d'immobilité.
- Utilisation camera permet de trouver les points chauds, le foyer et les potentielles victimes
- Poste radio sur mode DIR
- Moyen d'éclairage

La reconnaissance se fera alors à l'aide de l'établissement entier sans eau pour gagner en rapidité.

-L'utilisation de la caméra thermique par les binômes d'attaque doit être systématique.

Sécurité

Se replier immédiatement en binôme lors d'un danger immédiat non maitrisable avec les moyens à disposition ou problème matériel.
Contrôle permanent de sa pression dans la bouteille.
Si utilisation de sa liaison personnel (sur tuyau ou ligne guide) ne jamais se décrocher.
Connaitre les techniques de sauvetage ou auto sauvetage.
Respect des codes de sécurité.
Installer le plus rapidement un binôme de sécurité sur chaque point d'accès.