

» SUAP-FM-15

Kit brûlure



Définition / Description

- Les compresses d'hydrogel stériles sont utilisées pour assurer le refroidissement des brûlures thermiques dont la surface l'autorise.
- La mise en place des compresses et de leur emballage limite les risques d'infection.



Différentes tailles de compresses hydrogel stériles en fonction de la zone brûlée
La mise en place des compresses et de leur emballage limite les risques d'infection.



Champs stériles

- La composition du kit brûlure est définie dans le recueil des moyens opérationnels.
Accès via intranet : [Le kit brûlure](#)



Indications

En l'absence de point d'eau tempéré, il est possible d'utiliser des compresses hydrogel. Les conditions d'utilisation sont les mêmes que l'arrosage : Refroidir la zone brûlée le plus tôt possible et au plus tard 30 minutes après la survenue de la brûlure, si la victime est consciente et si la surface brûlée est inférieure à :

- 20% chez l'adulte.
- 10% chez l'enfant et le nourrisson

Retirer la ou les compresses hydrogel au bout de 10 minutes si la brûlure est grave (sauf avis médical où le temps d'application peut être prolongé).
Si il s'agit d'une brûlure simple, les compresses hydrogel peuvent être laissées jusqu'à disparition de la douleur.



Contre-indications

- L'application doit être particulièrement bien réalisée dans les zones difficiles (creux poplités, creux axillaires, plis sous mammaires...)
- La compresse sera appliquée directement sur les vêtements si ceux-ci adhèrent à la peau et n'ont pu être retirés.
- L'emballage doit recouvrir l'intégralité de la compresse afin d'éviter l'écoulement de l'hydrogel.
- Les compresses ne sont pas indiquées en cas de brûlures chimiques, qui, elles, imposent un rinçage abondant pour éliminer le produit.



Utilisation



- S'équiper de gants à usage unique (voir SAP-FM-14).
- Faire ouvrir l'emballage des compresses.
- Saisir la compresse par ses extrémités et la sortir délicatement de son emballage.



- Appliquer la compresse sur la totalité de la surface brûlée en veillant à ce qu'elle soit en contact avec celle-ci.
- La compresse sera appliquée directement sur les vêtements si ceux-ci adhèrent à la peau et n'ont pu être retirés.



- Maintenir la compresse en utilisant en priorité son emballage (maintenu par une bande avec du ruban adhésif...)



En cas de brûlure du visage ou des parties intimes :

- Privilégier un refroidissement à l'eau au moyen de compresses ou de pansements absorbants .

Les compresses ou les pansements absorbants imbibés d'eau sont à renouveler souvent pour avoir une action de refroidissement efficace.

Si absence d'eau, utilisation possible des petites compresses hydrogel.

- Demander rapidement un avis médical.



Entretien / Maintenance

- Les compresses d'hydrogel ne doivent pas être périmées et l'emballage ne doit pas être endommagé.
- La vérification est quotidienne.



Points clés

- La compresse d'hydrogel doit être en contact avec l'intégralité de la surface brûlée.
- L'application doit être particulièrement bien réalisée dans les zones difficiles (creux poplités, creux axillaires, plis sous mammaires...).
- Le refroidissement soulage la douleur.