

» SUAP-FTO-47

Mise en place d'un pansement 3 côtés



Nombre d'équipiers



Matériel

- 1 paquet de compresses
- 3 morceaux d'adhésif



Indications

La pose d'un pansement 3 côtés est indiquée chez une victime ayant une plaie Soufflante au niveau du thorax.



Justification

Ce pansement est dit « pansement 3 côtés » car l'un des bords est laissé libre permettant à l'air contenu dans les poumons de s'échapper à chaque expiration, le pansement empêche la contamination de la cavité thoracique et l'entrée d'air par le trou.



Risques


Le pansement 3 côtés doit faire l'objet d'une surveillance active afin de prévenir le cas où le pansement 3 côtés devienne occlusif (danger de pneumothorax suffocant et arrêt cardiaque).

Effectuer un examen minutieux antéro-postérieur du thorax afin de rechercher le/les orifices de sorties qui devront être traités en occlusif.



Réalisation

Ouvrir l'emballage du paquet de compresse et récupérer l'opercule en plastique.



Nettoyer les abords de la plaie.



Appliquer l'opercule sur la plaie en orientant une pointe de l'opercule vers le haut.
Fixer l'opercule sur la plaie avec l'adhésif en prenant soin de laisser libre un côté de l'opercule se situant vers le bas.

Ainsi poser le pansement permet l'évacuation de l'air et d'éventuel liquide contenu dans les poumons et ce même si la victime doit être mise en PLS.



Si la victime présente une plaie soufflante sur chaque moitié de thorax veiller à mettre les 2 pansements 3 côtés de la même manière dans l'hypothèse où il faille tourner la victime sur un côté.

En cas de plaies soufflantes multiples, seule la plaie située la plus haute sur la moitié de thorax concernée sera concerné par un pansement 3 côtés. Les autres seront fermées de manière occlusive afin de garder une seule entrée et sortie d'air.



Points clés

- Fermeture de 3 cotés sur les 4.
- Le coté du pansement laissé libre est en partie basse
- La réalisation du ou des pansement(s) trois côtés nécessaire(s) sera préalable à l'installation dans une position d'attente adaptée à l'état de conscience : en PLS côté blessé si inconsciente, demi-assise ou assis si consciente.

La réalisation de ce pansement se faisant par un seul sapeur-pompier, il est important de ne pas retarder la mise en œuvre d'autres gestes par les autres.



Critères d'efficacité

Le pansement 3 côtés permet à l'air contenu dans le thorax de s'évacuer vers l'extérieur et empêche l'air de rentrer.

Remarque :

Il faut s'assurer que tous les éventuels orifices de sorties soient bien traités de manière occlusive en prenant en compte la complexité liés au mécanisme balistique (orifices de sortie délabrés etc...)