

Les techniques et le matériel de reconnaissance

1.3 Procédures d'engagement en zone d'exclusion

QUAND :

- Intervention nécessitant l'engagement d'un ou plusieurs binômes afin d'effectuer des reconnaissances dans des milieux viciés (Recherche du feu, de victime...)
- Intervention nécessitant la mise en place d'un zonage opérationnel avec un PAZE, point d'accès à la zone d'exclusion
- Intervention nécessitant un contrôle et une gestion des binômes engagés par un contrôleur

POURQUOI :

- Assurer le contrôle et la gestion des binômes engagés en toute sécurité
- Répartir les moyens et les missions par secteurs sous l'autorité d'un chef ou d'un contrôleur
- Organiser les communications
- Maintenir le potentiel opérationnel adéquat des intervenants et leur sécurité tout au long de l'intervention

AVEC QUELS MATERIELS :

- DéTECTEUR 4 gaz, Moyen de communication
- Matériel de reconnaissance et d'exploration (ARI, Ligne de vie, Projecteurs, Caméra thermique...)
- Matériel de gestion de reconnaissance (Tableau de contrôle, craies, plaquette de dérivation...)
- Parc matériel : RSF, Reserve d'air comprimé, bouteilles d'eau, matériel de gestion de souillure des EPI...

COMMENT :

- **Le binôme d'exploration :**

Il effectue les missions de reconnaissance, de sauvetage, de recherche et d'attaque du foyer.


Il effectue un habillage autonome au PAZE, avant engagement :

1. Fermer la boucle ventrale
2. Ajuster le dossard
3. Placer le casque
4. Fixer les brides ou griffes de la pièce faciale sur le casque
5. Cagoule sur le masque pour ne laisser aucune zone de peau apparente
6. Encliquer la SAD à la pièce faciale
7. Couper la respiration pour contrôler l'étanchéité
8. Attacher la mentonnière du casque
9. Contrôler la pression
10. Armer la BSU



11. Le chef d'équipe se munit d'un moyen radio
12. Allumer les lampes (indicateur faisceau de lumières)
13. Effectuer un contrôle croisé pour valider les étapes d'habillage et garantir le niveau de protection des binômes

Contrôle croisé TCMSCB (TE-CA-MA-SA-CA-BO)



Afin de garantir une étanchéité efficace et éviter toute fuite de nature à mettre en danger le porteur, la pièce faciale doit être portée en contact direct sur une peau rasée, cagoule par-dessus le masque.

- **Le contrôleur :**

Il est mis en place dès que l'intervention nécessite l'engagement de plusieurs binômes ou pour une reconnaissance longue distance ou complexe.

Il assure l'enregistrement des binômes et régule un seul point d'accès à la zone d'exclusion (**PAZE**). Il y assure la sécurité des équipes engagées.

Ce rôle est tenu par un chef d'agrès minimum, il doit :

- S'assurer du port correct des EPI des intervenants (et matériels d'exploration et de sécurité).
- Etablir et vérifier le code de communications avec les binômes (donne un indicatif radio à chaque binôme)
- Rappeler l'itinéraire de secours (échelle à main, nacelle ou autres).
- Effectuer les enregistrements et regrouper les plaques de contrôles
- **Gérer / superviser au maximum l'engagement de 5 binômes dont le binôme de sécurité**
- Assurer la gestion des ressources et des reconnaissances (mission, heure d'entrée, heure de sortie) au point de pénétration PAZE
- Garder toujours à proximité immédiate un **binôme de sécurité** (équipé)
- Rester constamment en relation avec le COS et lui rendre compte
- Prendre les mesures d'urgences en cas de besoin et rendre compte

La gestion des ressources et des reconnaissances se fera à l'aide d'un tableau de gestion des reconnaissances (ou tableau de contrôle).

• Le Binôme de Sécurité (Sécurité passive) :

Il est mis en place par le COS dès que possible, lors d'un engagement d'une équipe en zone d'exclusion. Il est placé au niveau du PAZE, **en zone contrôlée**.

Il doit :

- Se tenir à la disposition du COS ou du contrôleur
 - Contrôler l'ouvrant d'engagement au PAZE
 - Faciliter la progression et le repli de la ligne d'attaque
 - Assurer un contact avec les binômes engagés en l'absence de contrôleur
 - Assurer la pérennité de l'itinéraire de repli des binômes engagés
 - Veiller les alarmes sonores dans la zone d'exclusion
 - Faire remonter les informations au contrôleur
 - Préparer un parc a matériel par anticipation avec : Caméra thermique et outils de forcement...



Pendant cette phase le binôme est équipé de l'ARI avec le masque sur le visage prêt à encliquer la SAD

Mission en phase **ATTENTE** : sécurité passive

- **Le Binôme de Soutien (Sécurité active) :**

Il est engagé par le COS, ou le contrôleur en **zone d'exclusion** pour assister le binôme engagé (aide à la progression de tuyau, aide au sauvetage d'une victime, apport de matériels...)

Il doit :

- Assurer les missions de sauvetages
- Assurer les missions de soutien : contrôle d'ouvrants en ZE, placement de rideaux stoppeurs de fumées, aide à la progression des établissements, ...

Mission en phase **ACTION : sécurité active**



L'engagements d'un binôme de soutien implique la désignation d'un nouveau binôme de sécurité en remplacement au PAZE, au plus tôt.

RISQUES / CONSIGNES DE SECURITES :

- Respecter la discipline au feu
- **Le binôme est indissociable.** Le contact physique, visuel et / ou verbal doit être permanent.