

PLIS ET COLIS SUSPECTES DE CONTENIR UN AGENT NRBC

Cadre réglementaire

Circulaire SGDSN N°750 - Disposition spécifique ORSEC NRBC (CD) Drôme
OZORBC - Guide zonal de détection, d'identification et de prélèvement
IP GSO 06 NRBC

Principes généraux

- **Apporter une réponse opérationnelle proportionnée au risque ou à la menace**
- Le caractère délibéré n'a pas besoin d'être établi avec certitude
- Intervention pilotée par les forces de l'ordre territorialement compétentes, le COPG, en étroite liaison avec l'autorité préfectorale
- En absence de victimes symptomatiques la mission des moyens du SDIS se limite à la levée de doute « NRBC »
- Si dispositif de dispersion ou détection RAD intervention du DCI (RAID), mission se limite à un périmètre de sécurité

La levée de doute NRBC

- Nécessite une CMIC/CMIR (OFF RT + 2 VIRT)
- Mise en place d'un SAS type source non scellé RAD allégé
- Engagement d'un Binôme en EPI type 3 avec ARF cartouche large spectre et dosimétrie passive + active
- Réaliser la levée de doute avec les appareils suivants
 - Explosimètre
 - PID
 - AP2C (uniquement dans VIRT ROM et VAL)
 - Radiamètre
 - Ictomètre avec sonde X et B mou
 - Spectromètre gamma si détection RAD (pour identification du radionucléide)
- Réaliser des photographies du colis/pli suspect et de la matière au moyen des APN des VIRT protégés dans les housses étanches afin de les transmettre à la CNC par mail (cogic-cnc@interieur.gouv.fr)
- L'engagement du VDIP de la ZDSE peut-être demandé pour compléter la levée de doute (Cf fiche ORT.03)

Le prélèvement

- Mise en place d'un SAS type source non scellé RAD allégé
- Engagement d'un Binôme en EPI type 3 avec ARF cartouche large spectre et dosimétrie passive et active avec comme fonctions
 - Préleveur sale avec sur gants bleus
 - Préleveur propre avec sur gants blancs
- Réaliser le prélèvement avec le matériel des lots prélèvements des VIRT avec principe du triple emballage avec la fiche de prélèvement sur le 2^{ème} emballage, le 3^{ème} pourra être le même pour plusieurs prélèvements

Nature du produit à prélever	Quantités minimales à prélever
Solide	5 g - 1 cuillère à café
Liquide – levée de doute NRBC	10 ml - 1 cuillère à café
Gaz	1 sac tedlar 2 litres si détection PID > 2 ppm ou détection AP2C 1 sac tedlar 10 litres si pas de détection

Les autres acteurs

CNC : cogic-cnc@interieur.gouv.fr - Tél: 01 45 64 46 74 - Fax: 01 42 65 85 71

DCI : secretariat-dci@interieur.gouv.fr - Fax: 01 69 85 23 99

C2NRBC: cnnrbc.gbgm@gendarmerie.interieur.gouv.fr - Fax: 01 39 02 90 78

Synthèse de la
réponse
opérationnelle

